

[Base de connaissances](#) > [NetExplorer Workspace](#) > [Administrer votre plateforme](#) > [Options de connexion](#)


Options de connexion

Nicolas ARBOUIN - 2026-03-12 - [Administrer votre plateforme](#)

Vous souhaitez paramétrer des options de connexion pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs et également modifier les options par défaut, voici comment faire

Gérer vos options de connexion depuis l'interface utilisateur ou groupe

Dans l'**Administration** de votre plateforme, placez-vous sur la **Gestion** ou **Groupe**



Sur l'utilisateur ou le groupe recherché, cliquez sur **...** puis cliquez sur le bouton  **Modifier** dans

la fenêtre de Modification, onglet **POLITIQUE D'ACCES**

Editer un groupe

Général
Délégués
Politique d'accès
Aperçu des accès

☒
Personnaliser la politique d'accès à la plateforme
1

Synchronisation avec NetExplorer Drive
☒

Autoriser l'utilisation des applications mobiles
☒

Autoriser l'utilisation du connecteur Outlook
☒
2

Autoriser l'utilisation du connecteur Teams
☒

Autoriser l'utilisation du connecteur Google
☒

Adresses IP autorisées

Aucune restriction d'IP
Configurer
3

Double authentification

Forcer la double authentification
☐

Autoriser l'utilisation d'une Yubikey
☒

Autoriser l'utilisation d'un OTP
☒
4

Autoriser l'utilisation des SMS
☒

Autoriser l'utilisation d'un email
☐

Intervalle de connexion (Heure locale)

☐ de 00 : 00
5

☐ à 00 : 00

Jours de la semaine autorisés

Lundi
☒

Mardi
☒

Mercredi
☒

Jeudi
☒
6

Vendredi
☒

Samedi
☒

Dimanche
☒


Annuler
Sauvegarder

Ainsi, depuis cette fenêtre, vous allez pouvoir

1. Personnaliser votre configuration, pour l'utilisateur ou le groupe choisi, en activant ce paramètre
2. Choisir quels types d'applications l'utilisateur ou le groupe peut utiliser
 1. NetExplorer Drive accessible ou non
 2. L'application mobile accessible ou non
 3. Le connecteur NetExplorer pour Outlook accessible ou non
 4. Le connecteur NetExplorer pour Teams accessible ou non
 5. Le connecteur NetExplorer pour Google Drive accessible ou non
3. Signifier une ou plusieurs adresse IP autorisées
4. Mettre en place une politique de double authentification
 1. Vous permettre d'obliger l'utilisateur ou le groupe à choisir une des méthodes proposées
 2. Proposer une méthode Yubikey
 3. Proposer une méthode OTP
 4. Proposer une méthode SMS
 5. Proposer une méthode Email
5. Mettre en place une plage d'horaire à laquelle l'utilisateur ou le groupe a un accès à la plateforme.
6. Mettre en place une plage de jours auxquels l'utilisateur ou le groupe a un accès à la plateforme.

Ainsi, ces paramétrages de sécurité, une fois validés, seront appliqués à l'utilisateur ou au groupe choisi.

Gérer vos options de connexion depuis la configuration



Lors de l'accès à la configuration de la plateforme, vous pourrez, en vous plaçant sur **Sécurité**, puis en cliquant sur le bouton **Configurer** quoi se trouve en face du paramètre **Politique d'accès à la plateforme**

Vous accéderez alors, à la fenêtre montrée sur le chapitre au-dessus, en exceptant la présence du bouton de personnalisation.

En effet, le paramétrage de cette fenêtre validera une configuration, par défaut, pour tous les utilisateurs de la plateforme.

Exemple

Vous avez forcé une double authentification. Lorsque l'utilisateur se connectera, en plus de renseigner son mot de passe, il devra [configurer sa méthode](#).

Quand cette méthode sera renseignée, l'administrateur pourra la gérer dans

Modifier un utilisateur

GÉNÉRAL

MEMBRE DE

DÉLÉGUÉS

POLITIQUE D'ACCÈS

SÉCURITÉ

APERÇU DES ACCÈS

Double authentification

SMS

Connexions actives

Tout supprimer

NOM	APPLICATION	DATE D'EXPIRATION	ACTIONS
Aucun résultat			

Annuler

Sauvegarder

**NB: votre utilisateur a besoin de réinitialiser son authentification, suite à un changement de téléphone*

portable, par exemple Cliquez, toujours dans l'option affichée ci-dessus, sur



Il suffit alors à votre utilisateur d'aller se reconnecter à sa plateforme, puis de revalider, son option SMS, via le nouveau téléphone. La méthode de réinitialisation sera la même peu importe la méthode choisie.